

Laquer



Appliquer de la peinture brillante pour obtenir un effet laqué est, sans doute, le travail de peinture le plus délicat. On peut laquer un mur ou un plafond mais, le plus souvent, on réserve cet aspect brillant "miroir" à des meubles ou à des menuiseries.

Laquer demande de la patience et de l'application. Cette technique s'effectue en deux étapes : d'abord la préparation, ensuite l'application de la peinture.

PRÉPARATION

C'est de la qualité de la préparation que dépend principalement le résultat final. Chaque étape est essentielle. Pour que la laque

soit parfaitement "tendue" et brillante, la surface à peindre doit être parfaitement lisse, ce qui nécessite plusieurs étapes.

- Dans le cas d'une porte ou d'une autre menuiserie, la démonter pour travailler à plat.
- Protéger les éléments qui ne doivent pas être peints ou, si c'est possible, les démonter.
- Travailler dans un local normalement chauffé (15 à 19 °C).
- Éviter, pendant le laquage, tout empoussièremment : passer l'aspirateur sur le sol de la pièce de travail et éviter tout courant d'air.
- Lorsque c'est possible (sur un sol carrelé par exemple), mouiller le sol et travailler "les pieds dans l'eau". Ainsi, aucune poussière ne sera soulevée du sol par vos déplacements.
- Éviter de toucher la surface laquée pendant une semaine.

Conseils

1



1. Poncer avec soin toute la surface à peindre en utilisant une cale à poncer pour les parties plates.

2. Après avoir dépeussié, appliquer au couteau à enduire de l'enduit à laquer en couche mince.

3. Le doigt est souvent l'outil le plus précis pour enduire les moulures.

4. Après séchage de l'enduit, poncer avec un abrasif fin (grain 150 ou 180).

5. Dépoussiérer à la brosse douce.

2



3



6. Appliquer une couche régulière et fine de sous-couche.

7. Lorsque la sous-couche est sèche, des différences de brillance peuvent apparaître. Corriger à l'enduit à laquer et appliquer une deuxième couche de sous-couche.

4



8. Poncer finement toute la surface qui doit être impeccablement lisse. Dépoussiérer à nouveau.

5



6



7



8



LAQUAGE

1. Appliquer la première couche de laque sans jamais créer de surépaisseur.

Utiliser un pinceau spécial "glycéro" pour les moulures et les angles.

2. Pour les surfaces planes, utiliser un rouleau laqueur de taille appropriée.

3. Après séchage de la première couche, procéder à un ponçage fin de toute la surface peinte.

4. Dépoussiérer avec un chiffon légèrement mouillé de White-spirit.

5. Appliquer la seconde couche de laque. Ici, nous avons utilisé un tampon laqueur en mohair.

6. Veiller à ne pas créer de surépaisseur, en particulier sur les moulures.

"Tirer" la laque en passant le pinceau plusieurs fois sans le charger de peinture.



LES SECRETS DE LA RÉUSSITE DU LAQUAGE

- Procéder à une préparation soignée.
- Choisir une laque de bonne qualité.
- Mélanger intimement la peinture avant de l'appliquer.
- Utiliser uniquement des outils adaptés et de bonne qualité : pinceau spécial "glycéro", rouleau laqueur, tampon laqueur.
- Appliquer la peinture en couche mince et régulière.
- Poncer finement entre chaque couche avec un abrasif de type anti-encrassant, grain 240.
- Dépoussiérer parfaitement avec un chiffon humidifié.
- Respecter le temps de séchage entre chaque couche (24 h).
- Appliquer plutôt trois couches fines que deux couches plus épaisses, pour obtenir un meilleur effet "miroir".

